

العناية بموضع الحقن الوريدي

الأهداف: (purpose)

1. لتقييم موضع القثطرة لأجل الاحمرار أو التورم .
2. لتثبيت وتأمين القثطرة .
3. لمنع التهابات الوريد الخثرية والإنتان .

الأدوات: (Equipment)

1. صينية
2. الشريط اللاصق
3. قطن و محلول مطهر (كحول)

الإجراء: (procedure)

م	الخطوات	التبرير	S تم	U لم يتم
1	التعرف على المريض والتأكد من ملف المريض	للاطلاع على حالة المريض الصحية		
2	اشرح الإجراء للمريض	لتقليل قلقه وكسب ثقته وتعاونيه		
3	اغسل اليدين	تقلل انتقال العدوى		
4	اجمع الأدوات	تعمل الإجراء بشكل منتظم /وَقَر الوقت &الطاقة		
5	ارفع السرير للوضع المريح	للحفاظ على ميكانيكية الجسم الصحيحة		
6	اقطع الشريط اللاصق في قياسات ملائمة وأبقها ضمن متناول سهل			
7	أزل بلطف الشريط اللاصق السابق مستخدماً المسحة الكحولية . احتفظ بقطعة الشريط اللاصق المسجل عليها تاريخ و وقت تركيب القثطرة	المسحة الكحولية سوف تزيل لزوجة الشرائط		
8	أزل كل الشرائط ما عدا القطعة المطبقة فوق قاعدة القثطرة	لمنع خروج القثطرة من مكانها		
9	نظف الموضع بمسحة كحولية بشكل جيد ودعها لبضع ثواني لتجف			

			10	ثبت القثطرة بتطبيق الأشرطة اللاصقة
			11	لف أنبوب التسريب عند النهاية القصوى وثبت الأنبوب بالشريط اللاصق
			12	الصق القطعة الأخيرة من الشريط مع كتابة (قياس القثطرة , تاريخ ووقت إدخال القثطرة وتاريخ و وقت إعادة التضميد)
			13	دقق معدل التدفق كما طلب بالأمر الطبي
		تقلل انتقال العدوى	14	اغسل اليدين
			15	وثق حالة وتضميد موضع التسريب في ملاحظات الممرض

***S:satisfactory– U:unsatisfactory**

تعليق المدرس : يؤدي الطالب في مختبر المهارات أو على المريض أو ضمن المجتمع . سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول إلى انجاز جيد للمهارة

اسم المدرس : ----- التاريخ -----